## **MSVC ODBC**

## Windows 安装 SQL Server (MSSQL) SQL Server (MSSQL) installation on Windows

下载 MSSQL 并选择 Developer 版本,免费使用。安装 MSSQL,选择基本组件或是 Microsoft SQL Server Management Studio 都可以。

<u>Download MSSQL and select the Developer version</u> for free using. Select basic or Microsoft SQL Server Management Studio to install MSSQL.




## 配置 MSSQL MSSQL configuration

打开 MSSQL 配置管理器,选择 SQL Server 网络配置,启用所有协议。如果不出意外话 TCP IP 应该是 1433 端口。选择 SQL Server 服务,右键 SQL Server(MSSQLSERVER)重启服务。

Run *SQL Server Configuration Manager* and select *SQL Server network configuration*, turn on all protocol. If there is not any problem, the port of TCP IP is *1433*. Select *SQL Server service*, right click *SQL Server (MSSQLSERVER)* to restart server.






按下 Windows + R 调出运行窗口,输入 regedit 回车,然后在顶部的编辑框中输入 MSSQL 的如下注册路径,选择安装版本的 MSSQL##.MSSQLSERVER,进入 MSSQLServer 路径。右键 LoginMode,修改,将数值数据更改为 2。

Press Windows + R to open Run windows, input regedit and press Enter. Input MSSQL register directory in edit box and select the same version *MSSQL##.MSSQLSERVER* of installation to enter the *MSSQLServer* directory. Right click *LoginMode* and select *Alter* to change the value to *2*.

..\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server



启动 PowerShell 并键入以下命令,激活并开始使用超级账户。这样就可以启用账户 sa,并将密码设置成为 123456,创建一个项目文件夹 odbc\_cpp 作为项目数据库存储位置。之后登入,创建一个叫 DSSW 的数据库。如果遇见了登录不了的情况,可以选择在 SQL Server 配置管理器内重启 MSSQL 服务或是服务器。

Run *PowerShell* and input the instruction bellowing to activate and use the super administrator. In this way, the user *sa* could be used and set *123456* as this user's password and create a file fold *odbc\_cpp* as the storage directory of project database. Login and create a database called *DSSW*. If the database could not login, the *SQL Server Configuration Manager* could restart MSSQL service or server.

```
cmd
1 sqlcmd -E
2 alter login sa with password = '123456'
3 go
4 exit
```

```
5 sqlcmd -U sa -P 123456
6 create database DSSW on (
7 name = 'DSSW',
8 filename = 'odbc_cpp\DSSW.mdf'
9 )
10 go
11 exit
```

下载 Microsoft ODBC SQL (MSODBCSQL) 并安装。打开控制面板,检索 ODBC 数据库源 (64 位)。选择用户 DSN 点击添加。选择 SQL Server 完成。名称,描述以及服务器如图所示,如果是远程服务器则服务器使用远程服务器地址。登入方式使用用户名密码模式并输入登入信息,默认数据库为 DSSW 然后完成即可。

Download and install <u>Microsoft ODBC SQL(MSODBCSQL)</u>. Open <u>Control Panel</u> and search <u>ODBC Data Source(64-bit)</u>. Select <u>User DSN</u> and click <u>Add</u>. Select <u>SQL Server</u> to complete. <u>Name</u>, <u>Description</u> and <u>Server</u> is shown in image. The remote server should fill the <u>Server</u> by the remote server address. Use the <u>User & Password</u> method as the login mode and input the login information. <u>Default Database</u> is DSSW.

